DNS設定確認·変更方法

パソコンに設定されているDNSサーバの設定を確認・変更する際の手順をご案内します。Windows XPを 例としています。その他のOSの場合は、αWebサポートセンターへお問い合わせください。

1. 「スタート」をクリックし、「コントロールパネル」をクリックします。



コントロールパネル画面が表示されます。

2. 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。



3. 「ネットワーク接続」をクリックします。



4. 「ローカルエリア接続」をダブルクリックします。



5. 「プロパティ」ボタンをクリックします。

🖕 ローカル エリア 接続	の状態	?
全般サポート		
_ 接続		
状態:		接続
維続時間:		00:00:13
速度:		100.0 Mbps
~動作状況	še — 👔	受信
パケット:	54	- 63
70/?ティ(<u>P</u>)	無効にする(D)	
		<u>閉じる(C)</u>

6. 「インターネットプロトコル(TCP/IP)」を選択 し、「プロパティ」ボタンをクリックします。





9. 「OK」ボタンをクリックします。



10.「閉じる」ボタンをクリックします。

:版 サポート		
大態:		接続
維続時間: 速度:		00:04:13 100.0 Mbps
64.0+42210		
一 朝月11日入)元	ite — 🚮	—— 受信
パケット፡	962	1,473
プロパティ(<u>P</u>)	無効にする(<u>D</u>)	

画面が閉じ、設定が終了します。

設定確認・変更が完了しました。インターネットへ正常に接続が できるかをご確認ください。

インターネットに接続できなくなった場合は

設定を変更後インターネットに接続できなくなった場合は、 ご利用のサービスを確認し、手順7の画面にて以下のIPアド レスを入力してください。

■ADSL/FTTH接続サービスフレッツコースをご利用の場合 <東日本>

優先DNSサーバー:163.139.230.168 代替DNSサーバー:163.139.21.197 **<西日本>** 優先DNSサーバー:163.139.21.197 代替DNSサーバー:163.139.230.168

- ■ADSL接続サービスイー・アクセスコースをご利用の場合 優先DNSサーバー:211.14.194.250 代替DNSサーバー:211.14.194.254
- ※DNSサーバのIPアドレスはサービス専用となっております。異なる サービスでのご利用は控えていただけますようにお願いいたしま す。
- ※DNSサーバIPアドレスは今後のメンテナンスにて変更されること があります。

詳細設定(⊻)_

キャンセル

ОК